



Desinfektionsplan Kosmetik

PSP-000693 10/2013

| Was | Wann | Womit | Konzentration/ Einwirkzeit | Wie | Wer | |
|---|--|--|---|--|---|------------------|
|  Haut & Hände Desinfektion | Hygienische Händedesinfektion | Vor Tätigkeiten, bei denen die Haut des Kunden bestimmungsgemäß verletzt wird. Nach Kontakt mit Blut, Sekreten und anderen (potentiell) kontaminierten Materialien. Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Bedarf. | DESCODERM ASEPTOMAN ASEPTOMAN PARFÜMFREI | konz. 30 Sek. | Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden. | Alle Mitarbeiter |
| | Hautdesinfektion | Bei hautdurchtrennenden Maßnahmen. Bei Bedarf. | ASEPTODERM | Talgdrüsenarme Haut: konz. 15 Sek. Talgdrüsenreiche Haut: konz. 3 Min. | Hautbereich satt einsprühen (im Gesicht mit keimarmen Tupfern auftragen). Mit keimarmen Tupfern abwischen. Erneut ansprühen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. | Kosmetikerin |
|  Haut & Hände Reinigung | Händewaschung | Vor Arbeitsbeginn. Nach Arbeitsende. Nach der Toilettenbenutzung. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt oder klebrig sind. | DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN | | Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch. | Alle Mitarbeiter |
|  Haut & Hände Pflege | Hand-/Hautpflege | Bei Bedarf. | BIALIND JOBALAN | | Hauptpflegecreme auf die trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren. | Alle Mitarbeiter |
| | Hautschutz | Bei Bedarf. | DESOLIND PROTECT <i>prolind</i> <i>Hautschutzcreme</i> | | Hautschutzcreme in die trockenen Hände einschließlich Fingerzwischenräume, Handgelenk und Nagelbetten gründlich einreiben. | Alle Mitarbeiter |
|  Instrumente | Instrumente, z.B. Scheren, Pinzetten etc. | Nach Gebrauch. | DESCOTON EXTRA PERFEKTAN TB | 2 % - 30 Min. 1 % - 60 Min. | Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben beachten! | Kosmetikerin |
|  Fläche | Arbeitsflächen Ablageflächen | Arbeitstäglich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. | DESCOCEPT PUR DESCOCEPT SPEZIAL WIPES | konz. 1 Min. konz. 1 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Kosmetikerin |
| | Behandlungsstuhl kundennahe Flächen | Vor jedem neuen Kunden. | DESCOCEPT PUR DESCOCEPT SPEZIAL WIPES | konz. 1 Min. konz. 1 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Kosmetikerin |
| | Geräte | Wöchentlich. Nach Kontamination. Bei Bedarf. | DESCOCEPT PUR DESCOCEPT SPEZIAL WIPES | konz. 1 Min. konz. 1 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Kosmetikerin |
| | Inventar | Nach Kontamination. Bei Bedarf. | DESCOCEPT PUR DESCOCEPT SPEZIAL WIPES | konz. 1 Min. konz. 1 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Alle Mitarbeiter |
| | Sanitärbereich | Nach Kontamination. Bei Bedarf. | DESCOCEPT PUR DESCOCEPT SPEZIAL WIPES | konz. 1 Min. konz. 1 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Alle Mitarbeiter |
| | Fußboden | Nach Kontamination. Bei Bedarf. | OPTISAL N | 0,5 % - 60 Min. 1 % - 15 Min. | Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. | Alle Mitarbeiter |
| Sonstiges | Arbeitskleidung | Arbeitstägliches Wechsel. | THERMOTON WASHTEX | | Von Privatkleidung getrennt aufbewahren. Desinfizierendes Waschverfahren. | Alle Mitarbeiter |
| | Schutzkleidung: | | | | Einmalschutzkleidung nach Gebrauch entsorgen. | Alle Mitarbeiter |
| | Chemikaliendichte Schutzhandschuhe | Beim Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. | | | | |
| | OP Mund-Nasen-Schutz | Wenn Aerosole oder Stäube entstehen (Eigenschutz!). | | | | |
| | Einmalhandschuhe | Bei Bedarf. | | | | |
| | Wäsche, z. B. Handtücher, Auflagen. | Nach jeder Benutzung. | THERMOTON WASHTEX | | Wäsche in geeigneten Behältnissen sammeln und bei mind. 60°C waschen. Bei Kontamination mit Blut und Sekreten, desinfizierendes Waschmittel einsetzen. | Alle Mitarbeiter |
| Abfälle | | | | Abfälle in gut verschließbaren Behältnissen sammeln und mindestens einmal täglich entsorgen. Abfalleimer bei Bedarf desinfizieren. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. | Alle Mitarbeiter | |

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im **Eco WIPES** Spendersystem eingesetzt werden.
Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.
Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

